

## EAB instellingen BroeiCalc EAB en BroeiCalc Pro

Elektronische aanvoerbrieven worden via het Internet verstuurd. De ontvangst-bevestigingen en de dagafschriften worden ook via het Internet ontvangen. In het EAB – Intenet tabblad van de Aflevering instellingen specificeert u op welke wijze u verbinding maakt met het Internet en via welke servers berichten ontvangen en verzonden worden. In de afzonderlijke tabbladen voor de veilingen vult u de e-mail adressen van de veilingen in.

### Internet verbinding

Selecteer **Lokaal Netwerk** indien u via een breedband internetverbinding (ADSL, Kabel) of lokaal netwerk connectie maakt met het Internet. Selecteer **Externe Verbinding** indien u via uw modem een inbelverbinding maakt met het Internet.

Indien u heeft aangegeven via een **Externe Verbinding** (modem) verbinding te maken met het Internet, dient u te specificeren via welke Externe Verbinding u inbelt bij de betreffende veiling. Indien er geen enkele verbinding beschikbaar is moet u eerst de Externe Verbinding in Windows instellen. Nieuwe Externe Verbindingen worden via Windows aangemaakt. Meestal gebruikt u dezelfde externe verbinding als die welke voor uw andere Internettoepassingen (Internet Exploren, Outlook) gebruikt worden.

Indien **Automatisch inbellen** is geselecteerd zal BroeiCalc zonder bevestiging direct contact maken met de server. Als in de externe verbinding de **onthoud paswoord** optie aan staat, hoeft u dit niet steeds in te typen.

Indien **Gebruik Pop paswoord** is geselecteerd zal BroeiCalc het voor de Pop server (zie hieronder) ingevulde paswoord ook voor de inbelverbinding gebruiken. Dit is handig indien uw externe verbinding niet uw paswoord onthoudt en dan kunt u toch de EDA en EAB response berichten ontvangen zonder dat u nog het paswoord hoeft in te typen.

### Ontvang EDA response en EAB berichten

Indien deze optie aanstaat zal BroeiCalc EAB tijdens *Verzenden/Ontvangen* automatisch controleren of er EDA response of EDA berichten zijn vande betreffende veiling.

### SMTP server

Specificeert de server voor de uitgaande berichten. Deze gegevens kunt u verkrijgen bij de Internet aanbieder bij wie u inbelt.

### POP3 server

Specificeert de server voor de inkomende berichten. Deze gegevens kunt u verkrijgen bij de Internet aanbieder bij wie u inbelt.

### Afzender

Dit is uw e-mail adres. Dit is het e-mail adres waarheen de EAB response en EDA berichten worden verzonden door de veiling.

### Gebruikersnaam/UserID

Specificeert de account naam (gebruikersnaam/loginnaam) voor de POP3 en SMTP servers.

### Paswoord/Wachtwoord

Dit is het paswoord/wachtwoord (voor uw pop mailbox, meestal gelijk aan uw inbel paswoord) verstrekt door uw Internet aanbieder.

### Geavanceerde opties

Indien u weet wat het betekent om berichten op de POP server te laten staan kunt u de optie **Laat kopie van ....op POP server staan** gebruiken. U kunt dan later (evt. vanaf een andere locatie) de berichten nogmaals van de mail server afhalen. Standaard staat deze optie uit.

Met de **EAB bericht testknop in postbus window** optie kunt u de te verzenden EAB berichten vooraf zien ter controle. Deze optie is standaard uit en normaal alleen voor gebruik door ICT specialisten en VisserTek.

### Adressen veilingen

In de 3 tabbladen voor de veilingen staan standaard de correcte e-mail adressen in waar de EAB berichten heen gestuurd dienen te worden. Hoewel normaal nooit nodig kunt u deze eventueel wijzigen.